

MultibIM GUIDE

Przenoszenie licencji Archicada pomiędzy komputerami.

W tej instrukcji znajdziesz informacje na temat przenoszenia różnych typów kluczy Archicada pomiędzy komputerami.

- [Informacja o licencjach](#)
- [Licencje w chmurze](#)
- [Klucze programowe \(wirtualne\)](#)
- [Klucze sprzętowe](#)

Informacja o licencjach

W celu uruchomienia Archicada w pełnym trybie wersji komercyjnej, wymagany jest jeden z trzech typów licencji: klucz sprzętowy, klucz programowy (wirtualny) lub licencja chmurowa.

W przypadku zakupu pojedynczego stanowiska Archicada, użytkownik otrzymuje indywidualny klucz licencyjny, który, w zależności od potrzeb, może być przenoszony pomiędzy różnymi komputerami.


Poniższa instrukcja krok po kroku wyjaśnia, jak bezpiecznie i prawidłowo przenieść różne typy kluczy licencyjnych na inne stanowisko.

Skorzystaj z menu Archicada **“Pomoc”->“Informacja o licencjach”**, aby wyświetlić dostępne informacje z jakiego typu licencji aktualnie korzystasz.


Licencje w chmurze

Licencję w chmurze można używać tylko na jednym komputerze naraz. Dzięki tej technologii możesz łatwo przenieść ją na inny komputer przez internet, bez potrzeby fizycznego dostępu do poprzedniego urządzenia.


1. Uruchom Archicada na urządzeniu, na którym będzie używana licencja. Zaloguj się na odpowiednie konto **Graphisoft ID**.




2. Program wyświetli powiadomienie dotyczące używanej licencji.
Wybierz **“Zwolnij licencję...”**.




3. Na stronie **“Licencje w chmurze”** możesz sprawdzić, gdzie aktualnie jest używana Twoja licencja. Przejdź do licencji z pomocą zakładki **“Wyświetlanie według produktów”** i wybierz **“Szczegóły”**.




4. Kliknij **“Zwolnić z urządzenia”**, aby odpiąć licencję z bieżącego urządzenia.



5. Aby zakończyć proces, kliknij przycisk **„Zwolnij licencję”**. Pamiętaj, że jeśli Archicad jest nadal uruchomiony na pierwszym komputerze w momencie zwalniania licencji, pojawi się komunikat z prośbą o zapisanie projektu, ponieważ licencja dla tego urządzenia nie będzie już dostępna. Przed zmianą komputera upewnij się, że wszystkie zmiany zostały zapisane, aby uniknąć utraty danych.



6. Wróć do okna Archicada i zaznacz **“Odśwież”**, aby rozpocząć pracę w programie na docelowym urządzeniu.




Potrzebujesz większej elastyczności w zarządzaniu licencjami w swoim zespole?

Licencje w chmurze można przypisać do Grupy, tworząc tzw. **licencje pływające**. Dzięki temu są one dostępne na żądanie, bez konieczności przypisywania ich do konkretnych użytkowników.


Klucze programowe (wirtualne)

W celu przeniesienia klucza wirtualnego i rozpoczęcia pracy w Archicadzie na innym komputerze, wykonaj poniższe kroki:


1. Na komputerze, na którym był ostatnio używany klucz, uruchom program **Graphisoft License Manager Tool** (program automatycznie instaluje się razem z Archicadem). Naciśnij przycisk **“Continue”**.




2. Wybierz **“Sign in”** i zaloguj się za pomocą odpowiedniego **Graphisoft ID**:




- Po zalogowaniu się wróć do okna **Graphisoft License Manager Tool**. Wybierz z listy odpowiedni klucz wirtualny i naciśnij **“Upload”**.




- Program powiadomi Cię, gdy klucz i jego licencje zostaną pomyślnie wysłane. Kliknij **“Quit”**, aby wyjść z programu.




5. Na komputerze, na którym ma być używany klucz, uruchom program **GRAPHISOFT License Manager Tool**. Naciśnij przycisk **“Continue”**.




6. Wybierz **“Sign in”** i zaloguj się za pomocą **Graphisoft ID**:



- Po zalogowaniu się wróć do okna **Graphisoft License Manager Tool**. W oknie programu wybierz z listy odpowiedni klucz wirtualny i naciśnij **“Download”**.



- Program powiadomi Cię, gdy klucz i jego licencje zostaną pomyślnie pobrane na Twój komputer. Kliknij **“Quit”**, aby wyjść z programu.



- Do rozpoczęcia pracy na komputerze, wystarczy pobrać i zainstalować Archicada. Pobrany klucz wirtualny pozwoli uruchomić program.

Klucze sprzętowe

Aby rozpocząć pracę w Archicadzie na innym komputerze, wystarczy pobrać i zainstalować program Archicad, a następnie podłączyć klucz fizyczny do portu USB.



Kontakt

› www.multibim.pl

› kontakt@multibim.pl

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

© Niniejsza instrukcja chroniona jest prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie w całości lub w częściach bez zgody Multibim jest zabronione.